Manual de configuración de las direcciones de correo en Microsoft Outlook

Configuración de las cuentas de correo en Microsoft Outlook:

Instrucciones para la configuración de correos electrónicos en el programa Microsoft Outlook con las especificaciones del servidor de MANRESAPORTAL.COM, y también con autenticación del servidor de correo saliente SMTP. La guía contiene gráficos y una explicación completa paso a paso para conseguir que funcionen los buzones de correo electrónico e-mail.

Estas especificaciones no tienen porqué hacer funcionar los buzones de correo electrónico de otros servidores.

1.- Con Microsoft Outlook abierto, ir a "Bandeja de entrada".

2.- Pinchar en el menú "Herramientas" de la bandeja de entrada (desplegar el menú completamente), y seleccionar la opción "Cuentas de correo electrónico".



3.- En el cuadro de diálogo que se abre "Cuentas de correo electrónico", se debe cliquear en la opción "Agregar una cuenta de correo electrónico" (la primera).

Cuentas de correo electrónico	? 🔀
Cuentas de correo electrónico Puede cambiar las cuentas de correo electrónico y los directorios que utiliza Outlook.	Ŕ
Correo electrónico Agregar una nueva cuenta de correo electrónico	
Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes	
Directorio C Agregar una nueva libreta de direcciones o directorios	
🔿 Ver o cambiar libretas de direcciones existentes	
< Atrás Siguiente >	Cerrar

4.- En el cuadro de diálogo "Tipo de servidor", Marcar la opción POP3 (debería ser la segunda)

Puede elegi	r el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.
	C Servidor de Microsoft Exchange
	Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
	• POP3
	Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
	C IMAP
	Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
	Снттр
	Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
	C Tipo de servidor adicional
	Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

5.- En el siguiente cuadro "Configuración de correo electrónico de Internet (POP3) se tienen que introducir todos los datos de la cuenta de correo:

Información sobre el usuario:

Nombre de la persona (Remitente de los correos): En este espacio, se debe indicar el nombre de la persona, empresa, o empresa y departamento... por ejemplo; Empresa, S.L., Compras Empresa, S.L., o nombre y apellido.

Dirección de correo:

Dirección de correo correctamente escrita y completa, si no se hace así, la dirección no funcionará.

Información de servidor:

Servidor de correo entrante (POP3): mail.dominio.extensión (mail.empresa.com)

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.dominio.extensión (mail.empresa.com)

Información de inicio de sesión:

Número de usuario: El nombre de usuario asignado, es la dirección de correo

Contraseña: La contraseña escogida por el usuario.

Recomendable marcar "Recordar contraseña" si no se desea escribirla cada vez. NO MARCAR "Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)"

Configuración de Estos valores s	correo electrónico de on necesarios para que la	Internet (POP3) cuenta de correo electrónico funcione.	Ť
Información sobr	e el usuario	Información del servidor	
Su nombre:	persona / empresa	Servidor de correo entrante (POP3):	mail.empresa.com
Dirección de correo electrónico:	info@empresa.com	Servidor de correo saliente (SMTP):	mail.empresa.com
Información de in	icio de sesión	Probar configuración	
Nombre de usuario:	info@empresa.com	Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic	
Contraseña:	****	en el botón. (Requiere conexión de re	ed)
	Recordar contraseña	Probar configuración de la cuenta	
Iniciar sesión utiliz de contraseña de	zando Autenticación : seguridad (SPA)	(Más configuraciones
		C Abuta	Similarta 2

A continuación, o para indicar que el servidor de correo saliente tiene que autenticar, hay que pinchar en "Más configuraciones", e ir a la pestaña "Servidores", dónde sólo faltará marcar la casilla correspondiente a "Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación"

Configuración de correo electrónico de Internet 🛛 🛛 🔀
General Servidor de salida Conexión Avanzadas
🔽 Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación
Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
🔿 Iniciar sesión utilizando
Nombre de usuario:
Contraseña:
🔽 Recordar contraseña
🗖 Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)
🕥 Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo
Aceptar Cancelar

Hecho esto, ya sólo faltará pinchar en "Aceptar", con lo que nuevamente la ventana activa será la correspondiente a los datos de la cuenta de correo electrónico, en la que habrá que pinchar en siguiente, y en la siguiente en finalizar, puesto que el buzón ya debería estar configurado correctamente.